


- ⇒ Lorsqu'une diapositive contient des objets animés, l'icône  s'affiche à côté ou sous la miniature de la diapositive contenant l'objet. Les animations sont visibles sur la diapositive (en mode Normal) si l'onglet **Animations** est activé ou si le volet **Animation** est affiché (cf. D - Afficher le volet Animation).
- ⇒ Un objet audio ou vidéo est automatiquement associé à un effet d'animation. En plus des effets d'animation classiques, vous pouvez aussi lui appliquer des effets Média : **Lecture**, **Pause**, **Arrêt** et, si l'objet possède des signets, **Recherche**.
- ⇒ Vous pouvez appliquer plusieurs effets différents sur un même objet : un effet d'entrée, un effet d'accentuation... ou plusieurs effets d'entrée (l'objet apparaîtra plusieurs fois avec un effet différent à chaque fois). Pour appliquer un effet supplémentaire : onglet **Animations** - groupe **Animation avancée** - bouton **Ajouter une animation**.

B- Choisir une option d'effet


Lorsque vous venez d'appliquer un effet d'animation, vous pouvez personnaliser les paramètres de la plupart des effets proposés et choisir la façon dont l'effet doit s'appliquer.

- ▷ Sélectionnez l'objet concerné.
- ▷ Onglet **Animations** - groupe **Animation** - bouton **Options de l'effet**


Pour un espace réservé au texte :



Pour un diagramme :



Pour un graphique :




C- Créer une trajectoire personnalisée

- ▷ Sélectionnez le ou les objets concernés.
- ▷ Onglet **Animations** - groupe **Animation** - bouton **Autres** 
- ▷ Dans la section **Mouvements**, sélectionnez l'effet **Chemin personnalisé**.
- ▷ Cliquez sur le bouton **Options de l'effet** et choisissez un des types proposés :
 - Pour dessiner une trajectoire suivant des segments courbés, choisissez **Courbe**. Cliquez à l'emplacement où doit démarrer la trajectoire, puis cliquez à chaque changement de direction. Terminez le tracé par un double clic ou cliquez sur le point de départ du tracé.
 - Pour dessiner une trajectoire suivant une ligne, choisissez **Ligne** et effectuez un cliqué-glissé pour tracer la trajectoire puis relâchez la souris.
 - Pour dessiner une trajectoire à main levée, choisissez **Dessin à main levée** et effectuez un cliqué-glissé puis faites un double clic ou cliquez sur le point de départ pour terminer le tracé.
- ⇒ Pour modifier une trajectoire, pointez-la puis affichez son menu contextuel et choisissez **Inverser la trajectoire** ou **Modifier les points**.
- ⇒ Pour déplacer le tracé, pointez-le et faites-le glisser.
- ⇒ Pour supprimer un tracé, sélectionnez-le et appuyez sur .

D-Afficher le volet Animation

Le **Volet Animation** permet de gérer les animations existantes de la diapositive active. Vous pouvez utiliser ce volet pour déplacer les effets, modifier leur durée, personnaliser leurs options d'effet, paramétrer le minutage et supprimer des effets.

- ▷ Onglet **Animations** - groupe **Animation avancée** - bouton **Volet Animation**
Tous les effets d'animation existant sur la diapositive sont présents dans ce volet.




Lorsqu'un effet d'animation a été appliqué à un graphique, un diagramme ou à un espace réservé au texte contenant plusieurs niveaux de paragraphe, PowerPoint applique l'effet à chacun des éléments (ou paragraphes) si vous avez choisi une option d'effet autre que **Comme un seul objet** (bouton **Options de l'effet** de l'onglet **Animations**). Les effets apparaissent dans le volet sous la forme d'une liste comprimée qui contient un effet pour chaque niveau de paragraphe ou élément. Pour développer la liste, cliquez sur le symbole ▼.

E- Afficher un aperçu des animations

- ▷ Activez la diapositive pour laquelle vous souhaitez visualiser les animations.
- ▷ Onglet **Animations** - groupe **Aperçu** - bouton **Aperçu**
ou **Volet Animation** - bouton **Lire tout** ou sélectionnez l'effet à partir duquel vous souhaitez afficher l'aperçu et cliquez sur **Lire à partir du**.

F- Gérer les effets d'animation

- ▷ Affichez, si besoin est, le **Volet Animation**.
- ▷ Pour sélectionner un effet d'animation, cliquez sur son nom dans le **Volet Animation** ou cliquez sur le numéro correspondant à l'effet dans la diapositive.




Lorsque vous pointez un effet d'animation, une info-bulle vous indique la façon dont va être déclenché l'effet, son nom et le nom de l'objet animé correspondant.

Lorsque vous sélectionnez un objet animé dans la diapositive, vous sélectionnez de ce fait tous les effets d'animation qui lui sont attribués.

- ▷ Pour remplacer un effet d'animation par un autre, sélectionnez l'effet, cliquez sur le bouton **Autres** (onglet **Animations** - groupe **Animation**) et choisissez un autre effet.
 - ▷ Pour supprimer tous les effets liés à un objet, sélectionnez l'objet animé concerné. Pour supprimer un seul effet, sélectionnez l'effet et non pas l'objet ; ouvrez le menu de l'effet et choisissez **Supprimer**.
- ⇒ Lorsque vous supprimez un effet d'animation, les autres sont automatiquement renumérotés.

G-Modifier l'ordre des effets d'animation


- ▶ Affichez le **Volet Animation** et sélectionnez le ou les effets d'animation concernés.
Les effets d'animation apparaissent classés de haut en bas, dans l'ordre de création.



⇒ Les effets sont automatiquement renumérotés.

H-Modifier le déclenchement d'un effet d'animation

- ▶ Affichez, si besoin, le **Volet Animation** et sélectionnez l'effet d'animation concerné.
- ▶ Pour automatiser le déclenchement, ouvrez la liste **Démarrage** (onglet **Animations** - groupe **Minutage**).



Choisissez :


- (a) Pour déclencher l'effet d'animation par un clic sur l'objet animé lui-même.
 - (b) Pour démarrer automatiquement l'animation de l'objet en même temps que l'animation précédente.
 - (c) Pour démarrer automatiquement l'animation de l'objet juste après la fin de l'animation précédente.
- ▶ Pour déclencher l'animation en cliquant sur un autre objet, sélectionnez l'effet d'animation concerné.
Onglet **Animations** - groupe **Animation avancée** - bouton **Déclencheur** - option **Sur clic de**
Choisissez l'objet de la diapositive sur lequel il vous faudra cliquer pour déclencher l'animation.
 - ▶ Pour déclencher l'animation sur un signet inséré dans un clip audio ou vidéo (cf. 5.3 - Q - Ajouter/supprimer des signets). Sélectionnez l'effet d'animation concerné.
Onglet **Animations** - groupe **Animation avancée** - bouton **Déclencheur** - option **Sur signet**
Choisissez le signet qui permettra de déclencher l'animation.

I- Minuter un effet d'animation

- Affichez, si besoin est, le **Volet Animation**.

Utiliser le menu Minutage

- Sélectionnez l'effet d'animation à minuter, ouvrez son menu et cliquez sur **Minutage**.



- 1 Précisez le nombre de secondes qui doivent s'écouler entre la fin de l'animation précédente et le début de celle-ci.
- 2 Spécifiez la durée de l'effet.
- 3 Validez.

⇒ Les zones **Durée** et **Délai** du groupe **Minutage** de l'onglet **Animations** permettent également de préciser ces valeurs.

Utiliser la chronologie avancée

- Sélectionnez l'effet d'animation concerné, ouvrez son menu déroulant et activez l'option **Afficher la chronologie avancée**.

