





Présentation

Introduction


Les modifications de mise en forme de paragraphes s'appliquent au paragraphe courant ou aux paragraphes sélectionnés. Pour qu'elles s'appliquent à tous les paragraphes possédant le même style, il faut modifier le style correspondant.

Modifier l'alignement des paragraphes

- ☐ Sélectionnez les paragraphes concernés ou positionnez le point d'insertion dans le paragraphe.
- ☐ En fonction de l'alignement attendu, utilisez l'une des techniques suivantes :


Alignement	Outils	Raccourcis-clavier
Gauche		Ctrl ⇧ G
Centré		Ctrl E
Droit		Ctrl ⇧ D
Justifié		Ctrl J

*Les outils sont visibles dans le groupe **Paragraphe** de l'onglet **Accueil**.*

- ☞ Ces alignements sont également accessibles par la liste **Alignement** de la boîte de dialogue **Paragraphe** (onglet **Accueil** - groupe **Paragraphe** - bouton  - onglet **Retrait et espacement**).

Provoquer des retraits de paragraphe


Voici l'incidence sur la présentation des paragraphes des quatre types de retraits existants :



À l'aide de la règle

- ☐ Sélectionnez les paragraphes concernés ou positionnez le point d'insertion dans le paragraphe.
- ☐ Si besoin, affichez les règles en cochant l'option **Règle** de l'onglet **Affichage** (groupe **Afficher**).

La règle propose quatre marques de retrait qui correspondent aux quatre types de retraits existants :



- ☐ Pointez la marque de retrait correspondant au retrait à effectuer, cliquez puis faites glisser la marque selon le retrait souhaité.


Tant que la souris n'est pas relâchée, vous visualisez une barre verticale ; dès que vous la relâchez, la sélection tient compte du retrait demandé.




Pour positionner plus précisément les marques de retrait dans la règle, maintenez la touche **Alt** enfoncée lors du cliqué-glissé : la règle se transforme et affiche alors les distances entre les marges et les retraits.

Présentation

- ☒ Pour créer un retrait négatif de la première ligne, déplacez vers la droite la marque du retrait négatif de première ligne visible sur la règle.

Un retrait négatif de la première ligne vous permet de réaliser ce type de présentation :




- ☞ Pour réaliser un retrait positif ou négatif de la première ligne, vous pouvez aussi cliquer plusieurs fois à gauche de la règle sur le bouton  afin de faire apparaître les boutons  (retrait positif) ou  (retrait négatif) puis cliquer dans la règle sous la marque de graduation correspondant à la future position du retrait.


*Les valeurs de retraits gauche et droit peuvent être renseignées dans les zones À gauche et À droite du groupe **Paragraphe** de l'onglet **Mise en page**.*

- 💡 Vous pouvez également utiliser les outils  et  visibles dans le groupe **Paragraphe** de l'onglet **Accueil** pour diminuer ou augmenter le retrait gauche de 1,25 cm.

À l'aide de la boîte de dialogue

- ☒ Sélectionnez les paragraphes concernés ou positionnez le point d'insertion dans le paragraphe.
- ☒ Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton  du groupe **Paragraphe**.
Vous pouvez aussi faire un double clic sur l'une des marques de retrait visibles dans la règle.
- ☒ Cliquez sur l'onglet **Retrait et espacement**.

Paragrophes





Dans cette boîte de dialogue, la zone **Retrait** propose un retrait à **Gauche**, à **Droite** et un retrait **De 1re ligne**.

- ☐ Déterminez, dans l'unité de mesure précisée, quelles doivent être les valeurs des retraits à appliquer : **Gauche**, **Droite** et/ou **De 1re ligne**.
- ☐ Pour créer un retrait négatif de la première ligne, sélectionnez l'option **Suspendu** dans la liste **De 1re ligne** puis saisissez la valeur du retrait dans la zone **De** associée.
- ☐ Pour créer un retrait positif de la première ligne, sélectionnez l'option **Première ligne** dans la liste **De 1re ligne** puis saisissez la valeur du retrait dans la zone **De**.
- ☐ Cliquez sur le bouton **OK**.


Présentation


- ☞ Pour modifier l'unité de mesure par défaut, sélectionnez l'unité de mesure appropriée dans la liste **Afficher les mesures en** de la boîte de dialogue **Options Word** (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Options avancées** - zone **Afficher**). Les règles du document apparaîtront avec l'unité choisie.

Par défaut, l'option **Définir les retraits à gauche et de 1re ligne à l'aide des touches TAB et RET. ARR.** de la boîte de dialogue **Correction automatique** (onglet **Fichier** - **Options** - catégorie **Vérification** - bouton **Options de correction automatique** - onglet **Lors de la frappe**) est cochée. Si vous appuyez sur  alors que le point d'insertion est situé au début d'une ligne, vous augmentez le retrait gauche ; si vous appuyez ensuite sur la touche  vous le diminuez.

Modifier l'interligne

L'interligne détermine l'espacement entre les lignes d'un paragraphe.

- ☞ Sélectionnez les paragraphes concernés ou positionnez le point d'insertion dans le paragraphe.
- ☞ Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur l'outil  du groupe **Paragraphe**.



- ☞ Choisissez la valeur d'interligne à appliquer.
- ☞ Pour personnaliser la valeur d'interligne, choisissez **Options d'interligne**.

Vous pouvez aussi faire un double clic sur l'une des marques de retrait visibles dans la règle.


- ☐ Choisissez la valeur de l'interligne dans la liste **Interligne** :

Simple	L'interligne correspond à la hauteur d'une ligne.
1,5 ligne	L'interligne correspond à la hauteur d'une ligne et demie ; c'est la valeur de l'interligne par défaut.
Double	L'interligne correspond à la hauteur de deux lignes.
Au moins	Précisez alors la valeur minimale de l'interligne dans la zone de saisie De .
Exactement	Précisez une valeur fixe dans la zone de saisie De : Word appliquera cette valeur d'interligne quelle que soit la taille des caractères.
Multiple	L'interligne correspondra à la multiplication de l'interligne simple par le nombre saisi dans la zone De .

- ☐ Cliquez sur le bouton **OK**.

Modifier l'espacement entre les paragraphes

Cette manipulation permet de définir l'espace laissé vierge avant et/ou après un paragraphe et ainsi "d'aérer" votre texte sans insérer de paragraphes vides.

- ☐ Sélectionnez les paragraphes concernés ou positionnez le point d'insertion dans le paragraphe.
- ☐ Pour ajouter un espacement d'une ligne avant et/ou après le(s) paragraphe(s), cliquez sur l'outil  et choisissez l'option **Ajouter un espace avant le paragraphe** et/ou **Ajouter un espace après le paragraphe**.

- ☐ Pour ajouter une autre valeur d'espacement, renseignez la valeur en points dans les zones **Avant** et/ou **Après** du groupe **Paragraphe** de l'onglet **Mise en page**.

6 pt correspondent à une demie ligne, 12 pt à 1 ligne, 18 pt à 1,5 ligne...

*Vous pouvez également préciser ces valeurs dans la boîte de dialogue **Paragraphe**.*